

その筋屋

活用マニュアル

追補版

乗車専用・降車専用の停留所

系統基礎データへの乗降制限の指定方法について

The screenshot shows the SONO SUJIVA Ver.2.533 software interface, which is used for managing railway systems. The main window displays a route editor for the '東大室線 [40]' (Daidaiji Line [40]). The interface includes a sidebar on the left showing a map of the line, a central table of stations and their codes, and a right sidebar with various toolbars and controls.

The central table lists stations and their codes, with columns for '内訳' (Details), '停留所/駅名' (Station/Station Name), 'コード' (Code), and '備考' (Remarks). The table is currently displaying the '東大室線' (Daidaiji Line) route.


The right sidebar contains several toolbars and controls, including a '駅・停留所の入力/変更 [F5]' (Station/Station Name Input/Change [F5]) button, a 'データ項目①' (Data Item 1) dropdown menu, a 'データ項目②' (Data Item 2) dropdown menu, and a 'チェック' (Check) button.

The bottom of the interface shows a '閉じる' (Close) button.

系統データを開く

バス屋にググっと
その筋屋


乗車専用、降車専用のバス停を指定したい系統基礎データを開きます。



「項目表示」ボタンを押して、セルを入力しやすい大きさにします。
「セル入力」にチェックを入れておきます。



右下の「データ項目①」「データ項目②」を図のように設定します。





通過停留所のセル内に乗降制限を数字で入力します。

図は入力例です。「乗車」「降車」のセルに、数字の1を入れます。
改行すると、1.乗車不可 1.降車不可 に変わります。※起点と終点に指定する必要はありません。

☒セル入力 標準表示 項目表示 行先表示 ☐バスロケ用 外国表記 記号表示 ☐一覽 ¥運賃 IC 標柱一括入力 -						
	内部ID	停留所／駅名	乗車 [1.不可 2.予約] [6.フリー区間 7.フリー区間-予約]	降車 [1.不可 2.予約] [6.フリー区間 7.フリー区間-予約]		
1	1	●前橋公園				
2	2	●県庁前				
3	3	●市役所・合庁前				
4	4	●日銀前				
5	5	●本町				
6	6	●表町		1.降車不可		
7	7	●前橋駅		1.降車不可		
8	8	●永寿寺前		1.降車不可		
9	9	●三河町		1.降車不可		
10	10	●境橋		1.降車不可		
11	11	●コロンシティ入口	1.乗車不可			
12	12	●朝日町	1.乗車不可			
13	13	●朝日町団地	1.乗車不可			
14	14	●前橋東警察署入口	1.乗車不可			
15	15	●天川大島町三丁目	1.乗車不可			
16	16	●県勤労福祉センター入口	1.乗車不可			

注意点：現在 Googleマップ側の制限により、1 以外を指定すると経路検索に問題が出る ことが分かっています。特に2は入れないように注意してください。
※2026年8月現在

乗降制限の入力が終わったら、ダイヤデータを保存しましょう。